

メールの設定 【Windows Mail (Windows Vista)】

(1) デスクトップ上にある「Windowsメール」アイコンをダブルクリックします。

※ ディスクトップ上に「Windowsメール」アイコンが無い場合は、スタート>>すべてのプログラム>>電子メール「Windowsメール」をクリックします。

(2) 電子メールソフトが起動します。

(3) アカウントの設定をします。

ツール(T)>>アカウント(A)を選択しクリックします。

(4) インターネットアカウント設定画面が表示されます。「追加」をクリックします。

(5) アカウントの種類の選択画面が表示されます。「電子メールアカウント」を選択します。終わりましたら「次へ(N)」をクリックして下さい。

(6) インターネット接続ウィザードが起動し、電子メールに関する設定を行います。

1. 表示名(D):を入力して下さい。 例)Yamada Taro

※ここで入力する表示名は、送信者のフィールドに表示される名前です。
後で変更も可能です。

入力が終わりましたら「次へ(N)」をクリックして下さい。

2. 電子メールアドレス(E): にお客様のご利用になる「メールアドレス」を入力して下さい。

例) taro@orbix.uk.net

※半角英数字で入力して下さい。後で変更も可能です。

入力が終わりましたら「次へ(N)」をクリックして下さい。

3. 「受信メールサーバ(POP3サーバ)」及び「送信メールサーバ(SMTPサーバ)」を入力して下さい。

受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I): mail.orbix.uk.net

送信メール(SMTP)サーバー(O): Max8の場合 smtp.orbixi.com

Max24の場合 87.194.0.68

※半角英数字で入力して下さい。

入力が終わりましたら「次へ(N)」をクリックして下さい。

4. ユーザー名(A):とパスワード(P):を入力して下さい。

・ユーザー名(A): には、2. で入力した電子メールアドレスの@マーク前までの値が自動的に設定されていますが、@orbix.uk.netを足して、メールアドレスと同じ物を入力して下さい。

・パスワード(P): には、メールパスワードを入力して下さい。

※入力時に表示される文字は「*」になります。

・パスワードを保存する(W)にチェックを入れて下さい。

入力が終わりましたら「次へ(N)」をクリックして下さい。

5. 設定完了

設定完了の画面が表示されます。

「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックを入れて下さい。

「完了」ボタンをクリックして下さい。

6. 「Windows」画面に設定情報が表示されます。

「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

以上で電子メール（Windows メール）の設定は終了です。